

FlexNet

Inhaltsverzeichnis

1. Serverdaten für FlexNet-Lizenzierung auslesen.....	2
2. Bestehende Lizenzdatei ersetzen	3


ROTRING DATA AG
Althardstrasse 80
CH-8105 Regensdorf
T +41 (0)43 322 42 00
support@rotring-data.ch
Supportdesk
T +41 (0)43 322 42 02


Rue du Collège 10
CH-1580 Avenches
T +41 (0)26 466 75 65
support@rotring-data.ch


1. Serverdaten für FlexNet-Lizenzierung auslesen

Vorgehen:


1. Öffnen Sie die Webseite <https://my.aucotec.com/de/downloads/> und melden Sie sich an
2. Wählen Sie «FlexNet»



3. Speichern Sie die Datei ab
4. Öffnen Sie die heruntergeladene Datei. Dies muss auf den Computer/Server geschehen, auf dem der Lizenzdienst eingerichtet werden soll.
5. Starten Sie  AucFlexNetAdmin.exe mit einem Doppelklick
6. Melden Sie sich mit dem Administratorbenutzernamen und Kennwort an
7. Fügen Sie die notwendigen Informationen ein



8. Klicken Sie auf «Copy to Clipboard» und senden Sie uns diese Informationen per E-Mail zu: info@rotring-data.ch

Beispiel: 

```

FlexNet Administrator - Licensing Data
Products:
Engineering Base - Version 6.6.1
ELCAD - Version 7.11

License Data:
HOSTNAME=Name-PC
Virtualisation: None
EBSN: G77W55JCN7360416E035X

Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection
AB:CD:EF:12:34:56
  
```

2. Bestehende Lizenzdatei ersetzen


Grundsätzlich kann die Lizenzdatei während dem laufenden Betrieb ersetzt werden.

Wichtiger Hinweis:

Bei eingerichteten Lizenzreservierungen darf die Lizenzdatei nur ausgetauscht werden, wenn **alle** Engineering-Base-Clients geschlossen sind.

Austausch:

1. Wo ist die Lizenzdatei «aucotec.lic»?
Der Standardpfad ist im folgenden Bild ersichtlich (variiert je nach Kundenumgebung).



2. Bestehende Lizenzdatei sichern / umbenennen.
3. Neue Lizenzdatei in «aucotec.lic» umbenennen und in den Pfad kopieren.
4. Nachdem die Lizenzdatei ersetzt wurde, die Anwendung «lmttools.exe» starten.
(befindet sich im gleichen Pfad)
5. Im Reiter «Start/Stop/Reread» die Schaltfläche «ReRead License File» ausführen.
6. Der Austausch ist nun abgeschlossen und die neuen bzw. verlängerten Lizenzen stehen zur Verfügung.

